

Las cantitats exposadas, son com a termes mitjos, deventse aumentar ó disminuir segons ensenyi la práctica.

*Sembra.—Selecció de la llevor.*—La bona elecció de las llevors influeix d' un modo marcat y d' aquí la necessitat de posarhi atenció.

S' ha de desterrar la práctica de cambiar periódicament la llevor per degenerada, substituintla dita práctica per la de seleccionar la llevor del blat que millor provi al país, sembrant en un tros de terreno apart, el blat que 's vol destinar per llevor del any següent. Aquesta sembra s' ha de fer ab tot cuydado; triant el blat més granat y sembrantlo un xiquet clá en un terreno fértil ben preparat y adobat. Seguint aquesta práctica s' obté bona llevor, que dona un rendiment major que la llevor ordinaria.

*Preparació de la llevor.*—Pera evitar algunas alteracions del grá causadas per certs paràsits, convé preparar el grá destinat á la sembra per alguns dels procediments aconsellats, entre ells y com el mes usat, recomana la Granja el següent: Se sumergeix el blat durant uns minuts en una disolució de sulfat de coure al 1 per 100, y després s' extén el gra ja escorregut demunt de l' era ó de las golfas empolvantlo ab calcs en pols. Se remena ben bè y 's deixa á secar per evitar que germini, pognentse usar un cop sech. El blat aixis tractat, no 's pot destinar per aliment.

*Cantitat de llevor y sistema de sembra.*—La cantitat de llevor depent de la varietat, naturalesa y fertilitat del terreno; modo y época de la sembra. La sembra primerenca necessita menos llevor que la tardana; la sembra á axám requereix més llevor que á soch ó ab máquina, y els terrenos fertils necessitan menos llevor que 'ls magres.

Tres son els sistemas de sembra: á soch, axám y á máquina. El sistema de sembra á máquina ofereix respecte á axám las ventatjas d' una distribució uniforme del grá, deixar aquet colocat en ratilas y á igual fondaria, tot lo que contribueix á un major desenrotllo de la planta, economia en la llevor y facilitat en perseguir l' herba. El sistema més usat es el de axám, per rahó de no esser facil el funcionament de una sembradora mecánica en tots los terrenos.

Avuy día se construeixen unas sembradoras que per sa senzillesa poden molt bè funcionar en la generalitat dels terrenos y per son bon preu estáu al alcans dels pagesos mitjanament arreglats.

*Regar y aixercolar.*—Son duas operacions aquestas que solsament el pagés pot determinar la conveniencia de practicarlas segons las terras y circumstancias especials del temps. El aixercolar, si bè es una operació molt convenient per la vegetació del blat, se deurá fer mes ó menos segons s' hagin efectuat en bonas condicions la selecció y tria de la llevor y la preparació del terreno.

*Distribució de adobs.*—Durant la primavera se deu repartir en la majoria dels casos adob nitrogenat pera proporcionar á las plantas els elements que necessitan en aquesta época, que es la de son major desenrotllo. Si bè se pot emplear el suifat amoniach en dit temps, es més general y convenient l' us del nitrat de sosa, quina acció es més immediata.